


Telefonie über Android-Smartphone (Samsung, HTC, etc...)

1. Laden Sie sich im Google Play Store die App „**Autoreader Communicator**“ herunter und installieren Sie es auf Ihrem Smartphone.
2. Starten Sie zuerst das Programm „**Carbon**“ auf dem PC.
Durch Klicken auf „**Extras**“ und anschließend auf „**Optionen**“ öffnet sich das Fenster für die Einstellungen. Hier klicken Sie auf „**Telefonie**“ und wählen als „**Telefonieoptionen**“ den „**Communicator**“ und klicken anschließend auf „**OK**“.
Öffnen Sie die Telefonie-Einstellung erneut, in dem Sie wieder „**Extras**“, „**Optionen**“ und anschließend auf „**Telefonie**“ klicken.



3. Buchen Sie sich mit dem Smartphone in Ihr Internetnetzwerk (Wlan) ein.
4. Starten Sie die App „**Autoreader Communicator**“ auf dem Smartphone und Sie sehen folgendes Bild.



5. Tippen Sie mit dem Finger auf dem Text „Keine Server verfügbar...“ und ziehen Sie den Finger runter. Es wird eine neue Server-Suche gestartet.
6. Nach wenigen Sekunden sollte die App Ihren Computer finden. Der Computernamen und die ID des Programms werden angezeigt
Wenn nichts angezeigt wird, springen Sie zu **Fehlerbehebung** (Siehe weiter unten).
Klicken Sie auf den erschienenen Text (Computernamen und ID).




7. Eine 4-stellige Zahl (Verbindungscode) wird angezeigt.


 **Achtung: Noch nicht auf OK drücken** 



8. Geben Sie diese Zahl im Programm „Carbon“ unter „Telefonie“ im Feld „Verbindungscode“ ein und klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.




9. Jetzt tippen Sie im App auf dem Smartphone auf „OK“




10. Das Programm „Carbon“ ist nun mit dem Smartphone verbunden und wartet auf einen Anruf.




11. Um zu überprüfen, ob Smartphone und „Carbon“ wirklich verbunden sind, klicken Sie im Programm „Carbon“ auf „Verbundene Geräte anzeigen“.



12. Damit der Inserent aus dem Programm Carbon auch sofort nach dem Klick angerufen wird, müssen Sie unter Einstellungen  den Punkt „Direktes Anrufen“ aktivieren. Geschieht das nicht, werden zwar alle Informationen zum Fahrzeug einschließlich der Telefonnummer übertragen, doch der Inserent wird noch nicht angerufen. Sie müssten dann im App nochmal auf die Telefonnummer tippen.



Fehlerbehebung

- Befinden sich das Smartphone und der Computer auf dem das „Carbon“ läuft im selben Netzwerk (benutzen beide denselben Router)? Wenn ja, weiter mit b).
- Starten Sie die App auf dem Smartphone neu:
Hierzu klicken, während die App noch läuft, mehrmals auf die „Zurück-Taste“ ()“ des Smartphones, bis Sie folgendes Bild sehen:



Klicken Sie auf „Ja“. Die App wird beendet.

- c) Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6 solange, bis Ihr Computernamen und Ihre ID im App erscheinen. Gelegentlich hilft es, wenn das Programm „Carbon“ auch neugestartet wird.